

### UWAGA!

**Do aktualizacji proszę używać kart pamięci o maksymalnej pojemności do 2GB, najlepiej sformatowaną w systemie plików FAT / FAT32.**

1. Proszę pobrać archiwum.
2. Proszę archiwum rozpakować bezpośrednio na kartę pamięci microSD.
3. Proszę włożyć kartę microSD do czytnika kart znajdującego się w urządzeniu.  
Urządzenie musi być wyłączone.
4. Proszę podłączyć kamerę do źródła zasilania. Instalacja rozpocznie się samoczynnie co zobrazuje migająca dioda na zielono i czerwono. W tym czasie proszę nie naciskać żadnych przycisków w kamerze.
5. Kamera po zakończeniu aktualizacji włączy się.