

UWAGA!

Do aktualizacji proszę używać kart pamięci o maksymalnej pojemności do 2GB, najlepiej sformatowaną w systemie plików FAT / FAT32.

1. Proszę pobrać archiwum.
2. Proszę archiwum rozpakować bezpośrednio na kartę pamięci microSD.
3. Proszę włożyć kartę SD do czytnika kart znajdującego się w urządzeniu.
Urządzenie musi być wyłączone.
4. Proszę podłączyć kamerę do źródła zasilania. Instalacja rozpocznie się samoczynnie co zobrazuje migająca zielona dioda na zielono. W tym czasie proszę nie naciskać żadnych przycisków w kamerze.
5. Kamera po zakończeniu aktualizacji włączy się.